

PÖSBYXA - 10300
NYFÖDD 0 - 9 MDR

Söta, enkla och klassiska byxor för både flickor och pojkar.

Bra passform och stor rörelsefrihet i detta populära snitt.

Uttrycket ändras enkelt vid val av andra material...

SKAPA SJÄLV STILEN

Tillför en enkel detalj, sätt på fickor, hitta ett fint strykmärke till dekoration eller sy ett kul band på sidsömmen. Gör fusk-gylf, spetskanter eller sätt mudd i midjan och bensluten så det blir de mjukaste och mest bekväma byxor. Eller sy dem bara helt enkelt i EASY-modellen, utan annat än att välja tyg tryckt med motiv av barnens favoritdjur...

På baksidan av mönsterbladet finns extra mönster du kan använda för att variera din EASY-modell till din egen design.

MATERIALFÖRSLAG

Modellen är lämplig för vävda tyger i tunn och medel kvalitet.

DU BEHÖVER

Tyg - 140 cm bred x 45 / 50 / 55 / 60 cm

Resår - 5 mm bred

Midjeresår - 1,5 cm bred

KOM IHÅG, att alltid tvätta tyget innan du börjar.

MÖNSTER DELAR

1. FRAMBYXA ✂ X 2

2. BAKBYXA ✂ X 2

SÖMSMÅN

Sidsömmarna 1 cm

Midja 2,5 cm

Benslut 2 cm

AVRITNING AV MÖNSTER

Vik ut mönsterarket. Hitta EASY-sidan och välj rätt storlek.

Placera mönsterpapper ovanpå och rita av.

Lägg sedan till sömsmån.

Klipp ut mönstret.

Nu är mönstret färdigt att läggas ut på tyget.

TILLKLIPPNING AV TYG

Vik tyget längs trådriktningen.

Lägg mönsterdelarna så att trådraken på tyg och mönster stämmer med varandra. Sätt fast mönsterdelarna med nålar så att allt inte rör sig när du klipper.

KOM IHÅG, var extra uppmärksam på rätt placering, om du använder tyg med mönster eller tyger med lugg, exempelvis manchester eller sammet, där det är viktigt att delarna ligger åt samme håll.

Klipp ut.



© MiniKrea 2011 - Mönsterskydd får inte kopieras eller användas i kommersiellt syfte



SÖMNAD AV BYXOR

1. Overlocka/zickzacka alla sömsmånar på mönsterdelarna.
Sy ihop de främre byxbenen mitt fram, räta mot räta.
Sy ihop de bakre byxbenen mitt bak, räta mot räta.
Pressa isär sömsmånerna.
2. Sy ihop de yttre sidsömmarna, räta mot räta.
Sy ihop den inre bensömmen, räta mot räta - nåla ev. med nålar i grenen så att mitt bak och mitt fram kommer mot varandra.
Pressa isär sömsmånerna.
3. Vik och pressa midje- och bentilläggen, midje 2,5 cm / byxbenet 2 cm.
Sy fast tilläggen, 2 cm nedanför midjan / 1,5 cm ovanför benslutet - lämna en öppning för att kunna dra igenom resåren.
Klipp två delar på 18/19/20/21 cm av den smala resåren till benavslutning och en midjeresår på 35/37/39/41 cm.
Pröva gärna på barnet så du vet att det passer.
Dra igenom resåren i dragskon.
Sy ihop resåren.
Sy ihop öppningen till dragskon.

TIPS UNDVIK ATT MIDJERESÅREN RULLAR

Sy fast midjeresåren i sidsömmarna när resåren är på plats - då rullar resåren inte.

IDÉ

Sy en liten etikett / band i sömmen mitt bak så du enkelt kan se vad som är fram och bak på byxan när barnet ska klä på sig.

Hitta mer inspiration, tips och idéer på minikrea.dk